



मिरेकल ९.० में दी गई नयी सुविधा

(Build No: 170 or Later)

मिरेकल ओटो-अपडेटर (Ctrl + U)

समय समय पर हम सब अपने कस्टमर के मिरेकल को अपडेट करते ही है। इसके लिए बहुत ही आवश्यक और डीलर और उनके सपोर्ट इंजीनियरके समयको बचाए एसी **मिरेकल ओटो-अपडेटर** की फेसेलिटी मिरेकल में दी जा रही हे जो बहुत आशानीसे लेटेस्ट EXE अपडेट करके देगी। यह फेसेलिटी जी.एस.टी. के आगमन के समय बहुत ही लाभदायक साबित होगी।


अबतक एसा होता था की मिरेकल में कोई लेटेस्ट फेसेलिटी दी जाये या फिर किसी कस्टमर की एरर या रिक्वायरमेंट्स सोल्व हुई हो तो वहा पे लेटेस्ट EXE अपडेट करानी पड़ती है। उसके लिए या तो हमें खुद जाना पड़े या फिर हम कस्टमरको फोन पे समजाये की हमारी वेबसाइट परसे नई EXE डाऊनलोड करके केसे इन्स्टॉल करनी हे, या फिर हम खुद ऑनलाइन रिमोट सपोर्ट के द्वारा अपडेट करदे।

आशा हे की **मिरेकल ओटो-अपडेटर** की फेसेलिटी एक टाइम सेविंग टूल के तोर पे बहुतही उपयोगी साबित होगी।

विशेष सुचना: मिरेकल ओटो-अपडेटरका उपयोग करने के लिए इंटरनेट होना आवश्यक है अन्यथा ओटो-अपडेट काम नहीं करेगा


मिरेकल ओटो-अपडेट के स्टेप्स

➤ सबसे पहले **Exit** मेनू में से **About Us** में जाइये



➤ उपरकी स्क्रीन खुलते ही **Ctrl + U** प्रेस कीजिये


➤ जैसेही **Ctrl + U** प्रेस करेगे, मिरिकल **ऑनलाइन** चेक करेगा की लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल हे की नहीं. अगर नाइ अपडेट अवेलेबल होगी तो निचे दिखाया गया मेसेज देखनेको मिलेगा




➤ मिरिकल को अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करे या केंसल करने के लिए 'No' पर क्लिक करे

विशेष सुचना: 'Yes' पर क्लिक करनेसे पहले ये खास तोर पे ध्यान रखना हे की अगर LAN वर्जन हे तो जितनेभी दुसरे मिरिकल LAN में चालू हो उन्हें मेन्युअली बांध करनेके बाद ही अपडेटकी प्रोसेस स्टार्ट करे अन्यथा मिरिकल अपडेट नहीं होगा


➤ 'Yes' पर क्लिक करते ही मिरिकल अपने आप बांध हो जाएगा और निचे दिखाया गया डाइलोग बॉक्स देखने को मिलेगा जो दर्शाता हे की मिरिकलकी नाइ EXE डाऊनलोड हो रही हे।




➤ EXE डाऊनलोड होने के बाद मिरेकल अपडेट की प्रोसेस स्टार्ट होगी।




➤ जैसे ही मिरेकल अपडेट होना कम्प्लीट होगा निचे दिखाया गया मेसेज देखनेको मिलेगा।



➤ मिरेकल ओपन करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करे और कोईभी कम्पनी में एंटर दे।



➤ अब हम **Exit >> About Us** पर क्लिक कर के देख सकेगे की लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो गया है।



➤ अब जब हमने लेटेस्ट वर्जन डाला हुआ हो और उस समय अगर हम **Ctrl + U** प्रेस करेगे तो निचे दिखाया गया मेसेज देखने को मिलेगा जो बताता हे की मिरकल अप टू डेट है।

